

QEMU tcp원격접속 허용하기

1. libvirt.conf 수정 (주석해제)

```
$> vi /etc/libvirt/libvirtd.conf
listen_tls = 0 (기본값은 TLS통신)
listen_tcp = 1 (기본값은 비활성화)
tcp_port = "16509" (TCP열었을때 사용하는 포트)
listen_addr = "0.0.0.0" 허용할 IP (기본값은 모두 허용)
mdns_name = "VMHOST-001" (MDNS환경에서 해당정보, 이 값은 같은 네트워크 안에 있는 서버들과 달라야 함)
unix_sock_group = "libvirt" (Qemu관리그룹, 기본은 root이기 때문에 보안상 위험;...)
unix_sock_rw_perms = "0770" (TCP통신시 적용받은 퍼미션값)
```

2. /etc/sysconfig/libvirtd 수정 (주석해제)

```
$> vi /etc/sysconfig/libvirtd
...
LIBVIRT_ARGS="--listen"
...
```

3. TLS통신을 안할경우 인증정보가 없다는 오류를 회피하기 위한 방법

```
$> vi /etc/sysconfig/libvirtd
#KRB5_KTNAME=/etc/libvirt/krb5.tab
#KRB5_KTNAME값 주석처리
```

4. 사용자 인증구성

```
$> groupadd libvirt
$> saslpasswd2 -a libvirt svc
```

5. 서비스 시작

```
$> /etc/init.d/libvirt start
```

🕒Revision #1

★Created 8 June 2022 03:21:52 by artop0420

✍Updated 5 July 2023 00:26:12 by artop0420