

# RHEL8계열의 root 패스워드 초기화절차

RHEL8계열 Root패스워드 초기화 절차

1. 장비 부팅할때 grub화면이 출력되면 e키를 눌러서 부팅과정 중지
2. 부팅하는 커널 버전 선택 후 e 눌러서 편집모드
3. linux로 시작하는 행의 맨 끝으로 이동 후 rd.break 문자열 입력 -> Ctrl + x키 눌러서 부팅
4. Emergency mode 진입
5. write모드로 마운트 후 root 패스워드 패스워드 설정
6. 패스워드 설정절차

```
$> mount -o remount,rw /sysroot
$> chroot /sysroot
$> passwd
```

패스워드 입력 2회

# selinux를 사용할 경우 레이블 변경 프로세스 설정

```
$> touch /.autolabel
$> exit
$> exit
```

---

☺Revision #1

★Created 7 June 2022 02:38:24 by artop0420

✍Updated 24 December 2023 00:23:11 by artop0420