

LDAP구성-2. 클라이언트 구성하기

LDAP 클라이언트 구성

1. 패키지 설치하기

```
$> yum install openldap-clients nss-pam-ldapd \
pam_ldap autofs nfs-utils -y
```

2. 인증방법 LDAP 추가

1. setup에서 -> Authentication configuration -> Use LDAP, Use LDAP Authentication 두개 체크하고 NEXT
2. Server: [ldap://서버도메인](#)
3. Base DN: dc=my-domain,dc=com
4. 하고 OK하면 되고, SSL기반일 경우에는 Use TLS에 체크하면 됨.

3. 인증모듈 확인

```
$> cat /etc/pam.d/system-auth | grep ldap
session    optional    pam_ldap.so
```

4. ldap사용자 로그인할때 자동으로 홈디렉토리 마운트

```
$> cat /etc/auto.master
/home /etc/auto.home

$> cat /etc/auto.home
* -rw,soft,intr,rsize=8192,wsiz=8192 192.168.10.10:/home/&
```

5. ldap Client 서비스 활성화 & 시작

```
$> /etc/init.d/nslcd start
$> chkconfig nslcd on
```

6. autofs 서비스 활성화 & 시작

```
$> /etc/init.d/autofs start
$> chkconfig autofs on
```

🕒Revision #1

★Created 7 June 2022 15:53:34 by artop0420

✎Updated 24 December 2023 02:30:52 by artop0420